

# AGESIC

## Plataforma de interoperabilidad

### DNA - MIHabil

#### Descripción funcional del servicio

#### Historial de Revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
29/11/2012	1.0	Versión inicial	Sergio Pío Alvarez

Nombre actual del archivo: Documentacion\_Servicio\_DNA\_MIHabil.odt

## Contenido

1Descripción Funcional.....	3
2Execute.....	3
2.1Descripción.....	3
2.2Parámetros de entrada.....	3
2.3Parámetros de salida.....	4
2.4Manejo de errores.....	4

## 1 Descripción Funcional

Nombre	DNA_MIHabil
Descripción	DNI manda a la DNA la habilitación a importar un vehículo para determinada empresa.
Proveedor	Dirección Nacional de Aduanas (DNA)
Operaciones	Execute

*Tabla 1.1 - Descripción general del servicio*

## 2 Execute

### 2.1 Descripción

DNI consulta a la DNA por las exportaciones que se realizaron de determinados componentes (los incluidos en el decreto 316).

### 2.2 Parámetros de entrada

Detalle de Parámetros de Entrada		Default	Oblig?	Tipo
NumeroHabilitacion	Número de Habilitación DNI		Sí	Texto
TipoDeHabilitacion	Tipo de Habilitación de DNI		Sí	Texto
TpoDocumentoImportador	Tipo de Documento del Importador de la Habilitación		Sí	Texto
DocumentoImportador	Documento del Importador de la Habilitación		Sí	Texto
Operacion	Operación		Sí	Texto
TipoDeLicencia	Tipo de Licencia de la Habilitación		Sí	Texto
ClasificacionNCM	Clasificación Arancelaria de la mercadería		Sí	Texto
FechaInicio	Fecha de Inicio de la Habilitación		Sí	Fecha
FechaFin	Fecha de Fin de la Habilitación		Sí	Fecha
PorcentajeTGA	Porcentaje de TGA que exonera la mercadería		Sí	Decimal
Procedencia	Procedencia de la mercadería		Sí	Texto
Origen	Origen de la mercadería		Sí	Texto
Observaciones	Observaciones de la habilitación		Sí	Texto
Cilindrada	Cilindrada		Sí	Texto
ABS	ABS		Sí	Texto
DireccionAsistida	Dirección Asistida		Sí	Texto
Manual	Manual		Sí	Texto
AireAcondicionado	Aire Acondicionado		Sí	Texto
AirBag	AirBag		Sí	Texto
NroVin	Número de Vin		Sí	Texto
Valor	Valor de la mercadería		Sí	Decimal
AnioFabricacion			Sí	Texto
Marca				Texto

Modelo				Texto
--------	--	--	--	-------

*Tabla 2.1: Descripción de parámetros de entrada del servicio*

### 2.3 Parámetros de salida

Parámetro de salida	Detalle	Tipo
Colección con los siguientes datos:		
Tipo	Tipo de Error	Texto
Codigo	Código de error	Texto
Descripcion	Descripción del Error	Texto
Mensaje	Mensaje de Error	Texto

*Tabla 2.2: Descripción de parámetros de salida del servicio*

### 2.4 Manejo de errores

Los errores están codificados en la respuesta del servicio.